Popis programu 3D_VIZ

Programový modul 3D_VIZ doplňuje interaktivní programový systém pro aplikaci moderních metod hodnocení uhelných ložisek (IPSHUL), který byl vyvinut na Institutu geologického inženýrství VŠB – TU Ostrava (Staněk et al., 2008). Modul je určen pro prostorovou vizualizaci morfologie ložiska uhlí a zobrazení prostorové distribuce jednotlivých technologických parametrů. 3D_VIZ je naprogramován v jazyce Visual Basic využívající objekty programů Voxler a Surfer firmy Golden software a v neposlední řadě objekty typu DAO programu Access firmy Microsoft. Proto je naprosto nezbytné, aby byl na počítači, na kterém bude 3D_VIZ spouštěn nainstalován Voxler a Surfer firmy Golden software a také Microsoft office verze 2007 a více. Hlavní menu modulu 3D_VIZ, které je členěno pásem karet do pěti záložek, umožňuje vytvořit rozdílné typy výstupů a to:

- prostorové rozmístění průzkumných vrtů,
- různé typy geologických řezů,
- prostorové zobrazení souvislého ložiskového tělesa.

Po spuštění se zobrazí úvodní obrazovka.



Následuje okno hlavního menu, které je členěno pásem karet do pěti záložek a to:

Vzualizace prostorového rozmístění průzkumných vrtů Převod 2D gridů do 3D gridu Prostorové modelování sloje Převod 2D gridů do 3D gridu pro lávkující oblasti Spojování gridů

- vizualizace prostorového rozmístění průzkumných vrtů,
- převod 2D gridů do 3D gridu,
- prostorové modelování sloje,
- převod 2D gridů do 3D gridu pro lávkující oblasti,
- spojování gridů.

1. Vizualizace prostorového rozmístění průzkumných vrtů

Softwarový produkt Voxler vyžaduje pro tvorbu grafických výstupů určitou strukturu vstupních dat a z tohoto důvodu je nutno vizualizaci prostorového rozmístění průzkumných vrtů rozdělit do dvou etap.

V první etapě musí být načtena tabulka obsahující data o vrtech (jméno vrtu, souřadnice, mocnost atd.) vygenerovaná systémem IPSHUL. Dále je načtena digitální ložisková databáze

v podobě souboru MDB obsahující podrobnější informace o daných vrtech. Jakmile jsou oba soubory načteny, vybírá si uživatel ve formuláři prostřednictvím nabídky zájmovou oblast a zobrazovaný technologický parametr.

VIC	1 D:Wstuppi soubop	WRTY KYIOV VIS		
XLS				
MDB	D:\Vstupni soubor	\DATA_UH_lignit_Kyjov.MDB		
Sledovaný para	ametr	Výběr oblasti		
Obsah p	opela	C Bzenec		
C Výhřevno	iost	Kyjov		
C Sira		L		
C Obsah a	arsenu	Přejete si odstranit dočasně vzniklov	databázi?	
C Spalné te	eplo			
C Obsah p	orchavé hořlaviny			Transform
creslenní prosto XLS	torového průběhu vrtů D:\Vstupní soubory	ve Vaxleru \Kyjov_Ad.xls		
treslenní prost XLS Vykreslení slev € Včetně po C Bez podlo	torového průběhu vrtů D:Wstupní soubor dovaného parametru odloží a nadloží oží a nadloží	ve Voxleru \Kyjov_Ad.xls		
Vykreslenní prosta XLS Vykreslení slen C Bez podla Barevné škály	torového průběhu vrtů D:Vstupní soubon odovaného parametru odloží a nadloží oží a nadloží pro Voxler	ve Voxleru		
Vykreslenní prosta XLS Vykreslení slet (* Včetně pr (* Bez podlo Barevné škály T Přejete si pi	torového průběhu vrtů D:Vstupní soubon vdovaného parametru odloží a nadloží oží a nadloží r pro Voxler rřepsat soubor ColorM	ve Voxleru \Kyjov_Ad.xls ap.ini ?		
XLS Vykreslení slev (° Včetně pr (° Bez podk Barevné škály ⊂ Přejete si pi	torového průběhu vrtů D:Vstupní soubory dovaného parametru odloží a nadloží oží a nadloží pro Voxler řřepsat soubor Coloriv idět proces tvorby slo	ve Voxleru /Kyjov_Ad.xls ap.ini ? jî ?		

Po stisknutí tlačítka *"Transformovat"* dochází ke zpracování a transformaci vstupních souborů. Výsledek je následně uložen do souboru obsahujícího potřebná data ve formě vhodné pro 3D vizualizaci. V druhé etapě je zapotřebí, aby byl vygenerovaný soubor z předešlé etapy načten. Následně si uživatel může vybrat, zda si přeje vykreslit ve vrtech nadloží a podloží sloje či nikoli. Po stisknutí tlačítka *"Vykreslit"* je vygenerován výstup v podobě prostorového rozmístění vrtů. V každém z nich je poloha sloje a jednotlivých vzorků s obsahem sledovaného technologického parametru rozlišena barevnou škálou.



2. Převod 2D gridů do 3D gridu

Před samotnou vizualizací souvislého ložiskového tělesa případně tvorbou geologických řezů je nejprve zapotřebí z IPSHUL převzaté 2D gridy přetransformovat do podoby 3D gridu.

stavení	
Typ vykresleného modelu	
Stektonikou C Bez tektoniky	
Načti mocnost	
Načti parametr D:\Vstupni soubory\Gridy Kyjov\Kra_108_ks_5.grd	
Načti bázi D:\Vstupní soubory\Gridy Kyjov\Kra_108_ks_baze.grd	
Parametry výpočtu	
Krok posunu Z v [m]: 0.4	
Body gridu řádků od: 1	
Body gridu řádků do: 198	
Body gridu slovopců od: 1	
Body gridu sloupců do: 259	
Viikžetuždike 4 kekedustidu -> Keek 90 (m)	
vyder kazoeno no bodu gridu => Krok su (mj	
J	
	Transform

Uživatel si z nabídky vybere, zda bude vytvořen 3D grid s tektonickým porušením či 3D grid atektonický. V obou případech je zapotřebí načíst 2D grid mocnosti ložiskového tělesa a 2D grid sledovaného technologického parametru. Pro tvorbu 3D gridu s tektonickým porušením je nutné načíst také 2D grid báze ložiskového tělesa. Po načtení gridu mocnosti se zobrazí v parametrech výpočtu informace o počtu řádků a sloupců bodů gridu. Podle potřeby si zde uživatel zadá parametry geometrie výsledného 3D gridu – krok posunu ve směru osy Z a výběr každého x - tého bodu gridu (obojí v metrech) ve směrech os X a Y.

Stiskem tlačítka "*Transformovat*" se zahájí proces přepočtu 2D gridu do podoby 3D gridu. O dokončení transformace je uživatel informován. Výsledný 3D grid, jehož velikost je značně ovlivněna alternativní volbou uživatele mezi tektonickou či atektonickou verzí, je uložen v podobě datového souboru.

📃 moc.dat	t – Poznámko	v 😑 🖻 🗖	x
Soubor (Nápověda	Úpravy Forn	nát Zobrazení	
+566340 -566340 -566340 -566340 -566340 -566340 -566340 -566340	-1189400 -1189400 -1189400 -1189400 -1189400 -1189400 -1189400 -1189400	0 25.69 0.2 25.69 0.4 25.69 0.6 25.69 0.8 25.69 1 25.69 1.2 25.69 1.4 25.69	•

3. Prostorové modelování sloje

K prostorovému modelování sloje, je nutné načíst výsledný 3D grid a 2D grid mocnosti převzatý z (IPSHUL). Ihned po načtení výše zmíněných souborů se objeví nabídka "*Nastavení*".

Měřítko Z - tové osy vůči osám X, Y v poměru: Dělast C Lávkující Nelávkující Vzdálenost světel od vykresleného modelu Fřejete si přepsat soubor ColorMap.in ? Fřejete si prepsat soubor ColorMap.in ? Fřejete si vidět proces tvorby slojí ? Fřejete si vidět proces tvorby slojí ? Typ vykresleného modelu © S tektonikou Bez tektoniky Typ výstupů C Souvislé ložiskové těleso C Geologické řezy	Načti DatSoub D:\Vstupní soubory\Datx Načti Mocnost D:\Vstupní soubory\Gric Načti Bázi D:\Vstupní soubory\Gric Načti Parametr D:\Vstupní soubory\Gric	wé soubory∖mocT.dat ly KyjovlKra_108_ks_6.grd ly KyjovlKra_108_ks_5.grd ly KyjovlKra_108_ks_5.grd		
✓ Přejete si zobrazit osy X, Y, Z ? Geologické řezy ✓ Přejete si model ohraničit ? Systém řezů ✓ Přejete si vidět proces tvorby slojí ? C Řezy YZ ✓ Typ vykresleného modelu C Řezy XZ ⓒ S tektonikou C Bez tektoniky Zadat parametry pomocí: Vzdálenost prvního XZ řezu od okraje: Ý Vzdálenost mezi řezy XZ: 10 ± Počet řezů ve směru os XZ: 10 ± Vzdálenost prvního YZ řezu od okraje: 2 ± Vzdálenost prvního YZ řezu od okraje: 2 ± Vzdálenost řezů Vzdálenost prvního YZ řezu od okraje: 2 ± Vzdálenost řezů Vzdálenost prvního YZ řezu od okraje: 2 ± Vzdálenost řezů Vzdálenost prvního YZ řezu od okraje: 2 ± Vzdálenost prvního YZ řezu od okraje: 2 ± 10 ± Počtu řezů Počtu řezů Vzdálenost prvního YZ řezu od okraje: 2 ± Vzdálenost prvního YZ řezu od okraje: 2 ± 10 ± 10 ± Počtu řezů Počtu řezů Vzdálenost mezi řezů ve směru os YZ: 10 ± Počet řezů ve směru os YZ: 13 ± 13 ± 13 ±	Měřítko Z - tové osy vůči osám X, Y v poměru: Oblast C Lávkující (* Nelávkující Přejete si přepsat soubor ColorMap.ini ?	15 ∴ : 1 Nastavení světe I Použít světi I Chci vidět p Vzdálenost sv	a ? ozice světel. ětel od vykresleného modelu 1500 *	
Zadat parametry pomocí: Parametry řezů ve směru YZ • Vzdálenosti řezů Vzdálenost prvního YZ řezu od okraje: • Typ výstupů • Počtu řezů Vzdálenost prvního YZ řezu od okraje: • Souvislé ložiskové těleso • Geologické řezy 10 • • •	♥ Přejete si zobrazit osy X, Y, Z ? ♥ Přejete si model ohraničit ? □ Přejete si vidět proces tvorby sloji ? Typ vykresleného modelu • S tektonikou C Bez tektoniky	Geologické řezy Systém řezů Č Řezy YZ Č Řezy XZ Č Oba systémy řezů	Parametry řezů ve směru XZ Vzdálenost prvního XZ řezu od okraje: Vzdálenost mezi řezy XZ: Počet řezů ve směru os XZ:	2 • • 10 • • 10 • •
G Oboji	Typ výstupů C Souvislé ložiskové těleso C Geologické řezy C Obojí	Zadat parametry pomocí: Vzdělenosti řezů Počtu řezů	Parametry řezů ve směru Y2 Vzdálenost prvního Y2 řezu od okraje: Vzdálenost mezi řezy Y2: Počet řezů ve směru os Y2:	2 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Na základě předchozího rozhodnutí při tvorbě 3D gridu si uživatel vybere způsob vykreslení výstupu v podobě oblasti lávkující nebo nelávkující a to buď s tektonickým porušením či atektonické. I zde je v případě volby s tektonickým porušením nutné načíst 2D grid báze sloje. Dále je možno vybrat požadovaný typ výstupu a to v podobě souvislého ložiskového tělesa, geologických řezů, případně obou typů současně. Je-li zvolen výstup v podobě geologických řezů či obou typů zároveň, zobrazí se další nabídka "*Geologické řezy*" s upřesňujícím nastavením pro řezy.

V tomto případě je nutné načíst 2D grid požadovaného technologického parametru. Uživatel si z nové nabídky vybírá, v jakém směru budou řezy vykresleny:

- 1. Řezy ve směru osy XZ.
- 2. Řezy ve směru osy YZ.
- 3. Oba systémy řezů.

Uživatel také rozhoduje o způsobu, jakým budou zadávány parametry geologických řezů. V případě volby vzdálenosti řezů je zapotřebí zadat vzdálenost prvního řezu a vzdálenost ostatních řezů. Na základě těchto hodnot je modulem automaticky spočten celkový počet řezů, které budou v grafickém výstupu vykresleny. Dá-li uživatel přednost zadávání parametrů prostřednictvím počtu řezů, je nutné zadat vzdálenost prvního řezu a hodnotu celkového počtu řezů včetně prvního. 3D_VIZ následně automaticky vypočte hodnotu vzdáleností mezi jednotlivými řezy takovým způsobem, aby rovnoměrně pokryly celou

plochu tělesa. Prostřednictvím nabídky je možné ohraničit těleso, nebo zobrazit či skrýt souřadnicové osy X, Y, Z. Stisknutím tlačítka "Vytvořit model" vygeneruje 3D_VIZ v prostředí Voxler námi požadovaný typ výstupu viz níže. Obsah sledovaného technologického parametru ve sloji je rozlišen barevnou škálou.











4. Převod 2D gridů do 3D gridu pro lávkující oblasti

Před samotnou vizualizací lávkujícího ložiskového tělesa případně tvorbou geologických řezů je nejprve zapotřebí z IPSHUL převzaté 2D gridy přetransformovat do podoby 3D gridu.

Výběr oblasti	Parametry výpočtu			
Bzenec C MÚP	Krok posunu Z v [m]:	0,4		
	Body gridu řádků od:	1		
Typ vykresleného modelu	Body gridu řádků do:	327		
Stektonikou C Bez tektoniky	0.1			
	Body gridu slouopcu od:			
	Body gridu sloupců do:	547		
	Výběr každého 4 .	- ho bodu gridu =>	Krok 80[m]	
Načti bázi D:\Vstupní soubory\Bzer	lec_geol_60_10_19_9_2008\Kra_102_ds_	_baze.grd		
Načti mocnost I 1 D:\Vstupní soubory\Bzer	nec_geol_60_10_19_9_2008\Kra_102_L1_	_6.grd		
Vačti parametr I 1 D:\Vstupní soubory\Bzer	nec_geol_60_10_19_9_2008\Kra_102_L1_	_5.grd		
Vačti mocnost P2 D:\Vstupní soubory\Bzer	nec_geol_60_10_19_9_2008\Kra_102_P2	6.grd		
le zvi energia po D.\Vstunni soubory\Bzer	nec geol 60 10 19 9 2008\Kra 102 P2	5 ard		
Vacti parametr P2 D.Watupri Soubory Deci		_0.910		
Načti mocnost L3	1ec_geol_60_10_13_3_2006\Nra_102_L3	_o.gra		
Vačti parametr L3 D:\Vstupní soubory\Bzer	nec_geol_60_10_19_9_2008\Kra_102_L3_	_5.grd		
Načti mocnost P4 D:\Vstupní soubory\Bzer	nec_geol_60_10_19_9_2008\Kra_102_P4	_6.grd		
Vačti parametr P4 D:\Vstupní soubory\Bzer	nec_geol_60_10_19_9_2008\Kra_102_P4	_5.grd		
Načti mocnost L5 D:\Vstupní soubory\Bzer	nec_geol_60_10_19_9_2008\Kra_102_L5_	_6.grd		
Načti parametr L5 D:\Vstupní soubory\Bzer	nec_geol_60_10_19_9_2008\Kra_102_L5_	_5.grd		
				Transformovat

Uživatel si z nabídky nejdříve vybere zájmovou oblast. Poté se rozhodne, zda bude vytvořen 3D grid s tektonickým porušením či 3D grid atektonický. V obou případech je zapotřebí načíst 2D gridy mocností jednotlivých lávek ložiskového tělesa a 2D grid sledovaného technologického parametru. Pro tvorbu 3D gridu s tektonickým porušením je nutné načíst také 2D grid báze ložiskového tělesa. Po načtení gridu mocnosti se zobrazí v parametrech výpočtu informace o počtu řádků a sloupců bodů gridu. Podle potřeby si zde uživatel zadá parametry geometrie výsledného 3D gridu – krok posunu ve směru osy Z a výběr každého x – tého bodu gridu (obojí v metrech) ve směrech os X a Y.

Stiskem tlačítka "*Transformovat*" se zahájí proces přepočtu 2D gridu do podoby 3D gridu. O dokončení transformace je uživatel informován. Výsledný 3D grid, jehož velikost je značně ovlivněna alternativní volbou uživatele mezi tektonickou či atektonickou verzí, je uložen v podobě datového souboru.

moc_LAV_0	02_2.dat –	P 🗆 🖻	2 22
Soubor Úpr Nápověda	avy Forn	nát Zobra	zení
-560860 - -560860 -	1199260 1199260 1199260 1199260 1199260 1199260 1199260 1199260 1199260 1199260 1199260 1199260 1199260 1199260 1199260 1199260	$\begin{array}{c} 0 & 54.8 \\ 0.2 & 54. \\ 0.4 & 54. \\ 0.6 & 54. \\ 1 & 54.8 \\ 1.2 & 54. \\ 1.4 & 54. \\ 1.6 & 54. \\ 1.6 & 54. \\ 1.6 & 54. \\ 2 & 54.8 \\ 2.2 & 0 \\ 2.4 & 0 \\ 2.6 & 0 \\ 2.8 & 30. \\ 3 & 30.09 \\ 3.2 & 41. \\ 3.4 & 41. \end{array}$	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

5. Spojování gridů

Před samotnou vizualizací ložiskového tělesa případně tvorbou geologických řezů pro lávkující oblasti je nejprve zapotřebí vytvořit grid celkové mocnosti složené z jednotlivých mocností všech lávek modelované oblasti. Uživatel si zvolí počet spojovaných gridů (tzn. počet lávek modelované oblasti). Hned poté se zobrazí příslušný počet tlačítek pro načtení jednotlivých gridů. Stisknutím tlačítka "*Spojit gridy*" dojde k sečtení gridů mocností jednotlivých lávek. Výsledkem je soubor s příponou *grd*, který bude načten při prostorovém modelování lávkující oblasti v podobě mocnosti.



Literatura

Staněk, F., Hoňková, K., Jelínek, J. & Honěk, J. (2008): *Digitální model jihomoravského lignitového revíru.* – Acta Montanistica Slovaca, ročník 13, 4, 454-471.